

AKO SPRÁVNE DIKTOVAŤ

NEWTON Dictate rozpoznáva diktát po jednotlivých slovách. Rozpozná všetky výrazy, ktoré sú aktívne v práve používanom slovníku (vrátane výrazov pridaných užívateľom). Program navyše kontextovo kontroluje, či slová, ktoré počuje, na seba logicky nadväzujú. Všetky čísla, dáta, interpunkciu, skratky a symboly napíše tak, ako sa obvykle používajú.

Aby program správne počul

Hovorte **do mikrofónu vo vzdialenosti približne 5 cm**, majte ho umiestnený pri okraji úst alebo pod nimi, aby nehrozilo rušenie výdychovým prúdom.

Skontrolujte nastavenie hlasitosti mikrofónu (počas diktovania by hlasitosť zvuku mala zostať v prvej polovici vodorovného ukazovateľa so symbolom reproduktora na spodnej informačnej lište programu NEWTON Dictate).

V bezprostrednej blízkosti by **nemali byť zdroje silného zvukového rušenia**.

Aby program správne rozumel

Vyslovujte prirodzene a zrozumiteľne, akoby ste chceli, aby Vám dobre rozumel niekto cudzí. **Zbytočne nezvýrazňujte časti slov**.

Nekričte, ale ani nešepkajte.

Snažte sa diktovať plynule v rámci vety alebo logického celku. Pokiaľ nebudete medzi slovami robiť zbytočné pauzy, program optimálne využije kontextovú kontrolu.

Môžete hovoriť rýchlo, ale nie na úkor zrozumiteľnosti (dajte si pozor na prehĺtanie koncoviek a mrmlanie).

Pokiaľ NEWTON Dictate používa viac diktujúcich, **nezabudnite sa prihlásiť do vlastného užívateľského profilu**.

Ak v programe používate viac slovníkov, **skontrolujte výber slovníka**, ktorý najlepšie zodpovedá kontextu diktovaného textu.

Rozpoznávanie reči je pre počítač náročná úloha, aby ju zvládol čo najlepšie, zmeňte **v notebooku schému napájania na Vysoký výkon** (Ovládacie panely – Možnosti napájania).

Aby program správne prepisoval

Prvý diktát

Predloha / Prepis	Spôsob diktátu
Zvoľte všeobecný slovník a skúste prečítať nejaký článok z novín, aby ste videli, ako program reaguje na váš hlas. Po prečítaní niekoľkých odsekov vám NEWTON Dictate začne „rozumieť“. Podvedome sa naučíte vyslovovať tak, aby program prepisoval s čo najlepšimi výsledkami. Systém lepšie rozpoznáva dlhšie frázy, preto je výhodnejšie používať neskrátené tvary slov. Text diktujte vrátane interpunkcie: . – bodka , - čiarka ; - bodkočiarka atď. Na diktovanie jednotlivých písmen a skratiek je možné použiť znakovú abecedu. V prípade, že program opakovane nerozpozna nejaké slovo (napr. meno či názov), pridajte si ho do slovníka.	Zvoľte všeobecný slovník a skúste prečítať nejaký článok z novín čiarka aby ste videli čiarka ako program reaguje na váš hlas bodka nový odsek Po prečítaní niekoľkých odsekov vám nútn dyktejt začne úvodzovky dole rozumieť úvodzovky hore bodka Podvedome sa naučíte vyslovovať tak čiarka aby program prepisoval s čo najlepšimi výsledkami bodka nový odsek Systém lepšie rozpoznáva dlhšie frázy čiarka preto je výhodnejšie používať neskrátené tvary slov bodka Text diktujte vrátane interpunkcie dvojbodka bodka pomlčka slovami bodka nový odsek čiarka pomlčka slovami čiarka nový odsek bodkočiarka pomlčka slovami bodkočiarka atakďalej nový odsek Na diktovanie jednotlivých písmen a skratiek je možné použiť znakovú abecedu bodka nový odsek V prípade čiarka že program opakovane nerozpozna nejaké slovo zátvorka napríklad meno či názov koniec zátvorky čiarka pridajte si ho do slovníka bodka

Prepísaný text nezodpovedá Vášmu diktátu?

Skúste čítať bežný text a pozorujte, ako program vníma rozdielny rytmus čítania a dôkladnú výslovnosť. Vyskúšajte zmeniť polohu mikrofónu pred ústami alebo zmeňte jeho hlasitosť.

Inteligentný systém formátovania

NEWTON Dictate 4 využíva inteligentný systém formátovania – prepisuje interpunkciu, symboly, čiastky či dáta tak, ako sa obvykle píše. Podrobný návod na diktovanie vrátane príkladov výslovnosti nájdete v manuáli.

Zoznam formátovacích povelov:

akcia	výslovnosť povelu
urobiť nový odstavec (Enter)	<i>nový odstavec</i>
prejsť na nový riadok	<i>nový riadok</i>
vypísať výraz slovom	<i>slovom</i>
zväčšiť prvé písmeno slova	<i>veľké písmeno</i>
zmenšiť prvé písmeno slova	<i>malé písmeno</i>
medzera medzi číslami alebo znakmi	<i>medzera</i>
tabulátor / presuň na ďalšie pole vo formulári	<i>tabulátor</i>


Diktovanie interpunkcie a symbolov:

výslovnosť	prepis	výslovnosť	prepis
<i>bodka</i>	.	<i>úvodzovky hore</i>	„
<i>čiarka</i>	,	<i>úvodzovky dole</i>	“
<i>otáznik</i>	?	<i>zátvorka</i>	(
<i>výkričník</i>	!	<i>koniec zátvorky</i>	)
<i>bodkočiarka</i>	;	<i>hranatá zátvorka</i>	[
<i>dvojbodka</i>	:	<i>koniec hranatej zátvorky</i>	]
<i>pomlčka</i>	-	<i>zložená zátvorka</i>	{
<i>percento vo všetkých pádoch</i>	%	<i>koniec zloženej zátvorky</i>	}
<i>tri bodky</i>	...	<i>lomeno</i>	/

Pozn.: Program umožňuje automatické dopĺňovanie čiarok, ktoré možno nastaviť vo voľbe Slovníky. napriek tomu odporúčame interpunkciu diktovať.

Diktovanie skratiek:

Pretože program lepšie rozpoznáva dlhšie frázy, diktujte neskrátené tvary slov. Pokiaľ chcete diktovať skrátené tvary, voľte vždy fonetickú výslovnosť (napr. „eská“, nie „sk“). Skratku možno tiež nadiktovať pomocou znakov abecedy.



Znaková abeceda:

Na spelovanie (diktovanie po písmenách) a diktovanie samostatných písmen sa používa znaková abeceda. Medzi znaky vložíte medzeru hlasovým povelom „medzera“.

znak adam	A	znak mária	M
znak adam s čiarkou	Á	znak norbert	N
znak adam prehlasovaný	Ä	znak ňina	Ň
znak božena	B	znak oto	O
znak cyril	C	znak oto s čiarkou	Ó
znak čadca	Č	znak peter	P
znak dávid	D	znak kvído	Q
znak d'umbier	Ď	znak rudolf	R
znak emil	E	znak svatopluk	S
znak emil s čiarkou	É	znak šimon	Š
znak františek	F	znak tomáš	T
znak gustáv	G	znak urban	U
znak helena	H	znak urban s čiarkou	Ú
znak chopok	CH	znak václav	V
znak ivan	I	znak dvojité vé	W
znak ivan s čiarkou	Í	znak xaver	X
znak jozef	J	znak ypsilon	Y
znak karol	K	znak zuzana	Z
znak ladislav	Ĺ	znak žofie	Ž
znak ladislav s čiarkou	L		

Diktovanie čísel:

Čísla diktujte prirodzene. Desatinnú čiarku nadiktujete pomocou slov „celých“, „celá“ a ďalších pádov. Sekvencie čísel bez medzier (napr. rodná a telefónne čísla) diktujte po jednotlivých čísliciach. Oddeliť ich môžete povelom „medzera“.

Na diktovanie rímskych čísel použite hlasový povel „rímska“. Napríklad: diktát „rímska jedna bodka“ sa prepíše „I.“

TIP: Na potlačenie automatického formátovania a vypísania symbolu slovami použite hlasový povel „slovami“. Napríklad: „slovami jeden tisíc“ sa prepíše „jeden tisíc“.